

# Krav til Lånemodul

MUSIT – Ny IT-arkitektur

## UTLÅN.

KRAV til Utlånsobjekter. (objektene bør være registrert med plassering i Magasinmodulen)

- Objektene skal være registrert i Objektbasen

KRAV til funksjoner for registrering av utlånshendelse.

### Opprettelse

- Det skal være mulig å opprette «forespørsel om utlån».
  - Det skal være mulig å godkjenne (låne ut) deler av/hele forespørselen
  - Det skal være mulig å knytte et sett objekter til forespørselen
  - Det skal være mulig å opprette en tilstandsvurdering på bakgrunn av objektene i forespørselen
  - Det skal være mulig å ha tilgang til/se følgende felt fra Objektbasen
    - Museumsnr, unr, unr 2, gjenstand, form, materiale og plassering
  - Det skal være mulig å se historikk/ status for forespørsel (ubehandlet/godkjent/delvis godkjent/avslått)
  - Det skal være mulig å se status «tilstandsvurdert»
  - Det skal være mulig å se «tilstandskode» fra ev. tilstandsrapport
  - Statusfelt «forespurt utlånt» må være synlig i Objektbasen.
  - Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «merknad»
- Det skal være mulig å opprette nytt utlån.
  - Opprettes direkte
  - Opprettes fra godkjent/ delvis godkjent forespørsel om utlån
- Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om utlåner
  - Vitenskapelig ansvarlig
  - Utlånt av

- Det skal være et felt for registreringsdato av utlånshendelse
- Det skal være et felt for saksnummer
- Det skal være et felt for autogenerated HID
- Det skal være 2 separate datofelt med utlånets varighet (utlånsdato/forfallsdato)
- Det skal være mulig å generere rapport som lister utvalgte felt i lånemodulen
- Det skal være mulig å laste opp pdf-filer i lånemodulen
- Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «Merknad»
- Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «Type utlån»

### **Låner**

- Det skal være mulig å velge fra etablere institusjonsvise lister over utlånssteder
  - Det skal være mulig å legge til nytt utlånssted
- Det skal være mulig å velge utlånssteder fra «ekstern database» (Natur)
- Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om låner
  - Vitenskapelig ansvarlig
  - Utlånt til

### **Varighet**

- Det skal være mulig å fornye hele/deler av utlån
  - fornying av hele utlånet utføres ved å oppdatere ny forfallsdato
  - fornying av deler av utlånet genererer en ny utlånshendelse med utgangspunkt i opprinnelig hendelse
- Det skal være mulig å se status for utlånsobjekter som er fornyet
- Rød markering i forfallsdato blir automatisk aktivert når utlånstiden er gått ut

- E-postvarsel til lokalt definert ansvarlig/gruppe blir automatisk aktivert når utlånstiden er gått ut
  - Avkryssingsfelt for «ønsker varslings»
  - Adressefelt for «melding til»

## Retur

- Det skal være mulig å motta hele/deler av returnert utlån
- Det skal være mulig å se status for utlånsobjekter som er returnert

## Plassering

- Det skal være mulig å gjennomføre utlån «flytt objektet til låner»
- Det skal være mulig å definere objektets «primærplassering» som magasinplassering samt stedfeste objektets midlertidige plassering i fritekstfeltet «sekundærplassering»
- Det skal være mulig å plassere utlånet automatisk tilbake til primærplassering (magasin)
- Det skal være mulig å plassere utlånet manuelt til primær-/sekundærplassering

« NB:uredigert»

## Krav til tilgangsnivåer

- Tilgang til utlånsmodulen styres av lokal ansvarlig rollefordeler ved enheten.
- Lånemodulen skal ha følgende tilgangsnivåer:
  - Bruk
  - Lesetilgang (innsyn, men ikke endringer)
- Tilgangsstyring i utlånsmodulen følger praksis og retningslinjer for magasinmodulen (førebels utkast til formulering, presiseringer mottas med takk...)

## Generelle krav til Lånemodulen

- All utlånshistorikk skal lagres.
- Det skal være mulig å redigere utlånshendelsen til hele utlånet er returnert
- Integrasjon med eksisterende system.
  - Magasinmodulens visning av objektets plassering
  - Magasinmodulens utlånshendelse «objekter flyttet til låner»
  - Konserveringsmodulens tilstandsvurdering
  - Statusfelt «forespurt utlån», og «utlånt» må være synlig i Objektbasen

## INNLÅN.

Det er ingen registreringskrav til enkeltobjekt i Objektbasen i innlånshendelsen

### Opprettelse

- Det skal være mulig å opprette nytt innlån.
  - Opprettes direkte når innlånte objekter er mottatt
- Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om låner
  - Vitenskapelig ansvarlig
  - Innlånt til
- Det skal være et fritekstfelt for tilstandsvurdering
- Det skal være et fritekstfelt for innlånets formål
- Det skal være en avkryssingsboks for ”mottakskvittering sendt”
- Det skal være et felt for registreringsdato av innlånshendelse
- Det skal være et felt for saksnummer
- Det skal være et felt for autogenerated HID

- Det skal være 2 separate datofelt med innlånets varighet (utlånsdato/forfallsdato)
- Det skal være mulig å generere rapport fra utvalgte felt i lånemodulen
- Det skal være mulig å laste opp pdf-filer i lånemodulen

### **Utlåner**

- Det skal være mulig å velge fra etablerte institusjonsvise lister over utlånssteder
  - Det skal være mulig å legge til nytt utlånssted
- Det skal være mulig å velge utlånssteder fra «ekstern database» (Natur)
- Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om utlåner
  - Vitenskapelig ansvarlig
  - Innlånt fra

### **Varighet**

- Det skal være mulig å fornye innlån
  - fornying av hele innlånet utføres ved å oppdatere ny forfallsdato
  - fornying av deler av innlånet genererer en ny innlåns hendelse med utgangspunkt i opprinnelig hendelse
- Rød markering i forfallsdato blir automatisk aktivert når innlånstiden er gått ut
- E-postvarsel til lokalt definert ansvarlig/gruppe blir automatisk aktivert når innlånstiden er gått ut
  - Avkryssingsfelt for «ønsker varsling»
  - Adressefelt for «melding til»

### **Retur**

- Det skal være et fritekstfelt for tilstandsvurdering
- Det skal være et datofelt for returnert
- Det skal være en avkryssingsboks for ”returkvittering mottatt”

- Det skal være mulig å redigere innlånshendelsen til hele innlånet er returnert fram til avkryssingsboks for ”returkvittering mottatt” er markert.

### **Krav til tilgangsnivåer**

- Tilgang til utlånsmodulen styres av lokal ansvarlig rollefordeler ved enheten.
- Lånemodulen skal ha følgende tilgangsnivåer:
  - Bruk
  - Lesetilgang (innsyn, men ikke endringer)
- Integrasjon med eksisterende system.
  - Arkivmodulen